



COPPERSMITH'S WHITE IPA | 20 LITER

IPA



Coppersmith's White IPA är bryggeriets första öl som kom in på Systembolagets fasta sortiment, bara månader efter starten 2014. White IPA är ett öl som vunnit alla öltävlingar som Copper Smith's Brewery deltagit med runt om i Europa. White IPA har en fruktig smak med tydlig beska, inslag av tropiska frukter, citrusskal, grapefrukt, koriander och nejlika.

KITTET INNEHÅLLER:

MALT:

3.00 kg Pilsner Malt
3.00 kg Wheat Malt

HUMLE:

20 g Columbus
30 g Amarillo
30 g Mosaic
30 g Mosaic

JÄST:

2 st Belle Saison

SOCKER:

40 g Sackaros

FÖRVÄNTAT OG: 1.068

FÖRVÄNTAD FG: 1.008

FÖRVÄNTAD ABV: 7.9%

JÄSTEMPERATUR: 20°C

BEER XML FIL: Finns att ladda ner under produkten på maltmagnus.se. Kan användas i appar som t.ex. Brewfather.

OM DU HAR BRYGGT ÖL TIDIGARE:

Instruktionerna och stegen är en guide för nybörjare. Om du har bryggt tidigare så använder du naturligtvis den bryggmetod du är van med samt den utrustning du redan brygger med. Tider och temperaturer finner du i receptet.

DU BEHÖVER:

1. Rengörings- och steriliseringsmedel
2. Gryta/bryggverk som klarar att koka 25-28 liter vört.
3. Möjlighet att värma lakvatten.
4. Bryggutrustning för att klara helmäskning.
5. Jäsuutrustning anpassat för att jäsa 20-liters batcher.
6. Utrustning för flask- eller fattappning.

Om du saknar utrustning finner du allt du behöver på www.maltmagnus.se

PÅ BRYGGDAGEN

1. Börja med att se till att du har fått alla ingredienser enligt listan till vänster.
2. Läs igenom instruktionerna noga!
3. Diska och rengör bryggutrustningen. Använd **EJ** samma diskutrustning som du har till annan disk.
4. Sterilisera den utrustning som kommer att komma i kontakt med din kylda vört inför jäsningen. Använd t.ex. **Chemipro OXI**, **Star San** eller liknande medel. Följ doseringsanvisningarna på ditt steriliseringsmedel. Spraya medlet med hjälp av en blomspruta på insidan av jäshinken, jäsröret, tappkran, locket och övrig utrustning som kommer i kontakt med vörten efter koket är avslutat. Slarv med sterilisering kan leda till att ditt öl blir infekterat!

STEG 1

1. Om du har t.ex. en insatssil, silplåt, malkorg eller liknande distans i ditt bryggverk/gryta, fyll då först upp vatten så den når botten på din insats innan du mäter 3 liter vatten per 1 kg malt.
2. Värm 3 liter vatten per 1 kg malt till +68°C.

STEG 2

INMÄSKNING - Tillsätt malten. Rör om tills det inte finns några klumpar. Mäska i 60 minuter.

STEG 3

UTMÄSKNING - Värm upp mäskan under kontinuerlig omrörning till +76°C. Detta för att sockret ska lösa sig lättare.

STEG 4

LAKNING - Värm upp vatten till +80°C vid sidan av. Detta vatten skall användas för att skölja igenom maltbädden.

Sila av vörten (den vätskan som ska bli öl) från draven (den använda malten). Håll den avsilande draven (malten) över det kärl du ska koka i. Skölj försiktigt över draven (malten) med lakvattnet du har värmt upp så den rinner igenom draven (malten) ner i grytan, detta kallas "lakning". Du skall fortsätta laka tills du har några liter mer än batchstorleken, detta är för att det kommer att koka bort några liter under vörtkoket. Räkna ca 23-25 liter vört efter lakning.

STEG 5

KOKNING - Värm upp till kok.

Humlen skall koka totalt 60 minuter. Använd ej lock.

Häll i **40 g Sackaros** i grytan.

Öppna humlepåsen märkt med **20 g Columbus** och häll innehållet i grytan. Koka i 50 minuter.

Öppna humlepåsen märkt med **40 g Mosaic** och häll innehållet i grytan. Koka i 10 minuter. D.v.s totalt 60 minuter koktid.

Stäng av värmen!

Öppna humlepåsarna **30 g Amarillo** och **30 g Mosaic** häll i innehållet i grytan och vänta 20 minuter.

STEG 6

KYLNING – Kyl vörten. Antingen tappar du vörten till jäshinken först eller så kyls du vörten när den är kvar i grytan. Med fördel kan en kylspiral användas. Om du saknar utrustning för att kyla vört kan du istället göra det med ett klassiskt vattenbad.

OBS! Nu är det viktigt att du inte rör i vörten med fingrarna eller med annan osteriliserad utrustning!

Mät temperaturen med en steriliserad termometer. Kyl ner vörten till ca +20°C. Om du inte redan har den i jäshinken för du över den dit. Spä upp till 20 liter med friskt vatten.

Mät OG-värdet med en **Hydrometer** och notera det.

STEG 7

JÄSNING – Öppna jästförpackningen/jästförpackningarna med en steriliserad sax och häll i jästen i vörten. Sätt locket på jäshinken. Fyll jäsröret till markeringen och sätt fast det i locket. Ställ jäshinken på en mörk plats som håller en temperatur på +20°C.

Jäsningen är vanligtvis avklarad på 2-7 dagar, men för att vara på den säkra sidan låter du det stå i två veckor. Tag ett nytt hydrometerprov. Detta är FG-värdet.

Alkoholhaltuträkning:
(OG-FG) x 131,25 = ABV

EFTER JÄSNING

Här kommer lite tips hur du kolsyrar ditt öl.

1. Tvätta och sterilisera de flaskor du har tänkt att använda. Lägg kapsylerna i en skål med desinficeringsmedel. Sterilisera allt som kommer att vara i kontakt med ölet!
2. Vi rekommenderar att du köper **Carbonation Drops**. Dessa är anpassade doseringstabletter av glukos/socker. Följ bara doseringsanvisningarna på förpackningen. Annars kan du använda vanligt socker: 2-3 gram strösocker per 33 cl flaska. Jäst som finns kvar i ölet kommer äta sockret och bilda kolsyra.
3. Fyll flaskorna med öl och lämna en liten luftficka i flaskhalsen. Kapsylerna och ställ i rumstemperatur i minst en vecka. Öppna en flaska och se att det bildats kolsyra. Vid behov låt stå längre. Annars ställer du in ditt öl i kylan och låter mogna ett par veckor.